

ホームページの設定・変更

開設済みのホームページの詳細設定・変更ができます。

※「ホームページ」のオプションサービスは、2016年9月30日をもって新規受付を終了いたしました。

(開設済みのホームページにつきましては引き続きご利用いただけますが、URLの新規登録、容量追加の受付は終了しております。)

■ ホームページURLについて

ホームページURLは

候補選択

任意設定

http://home.サブドメイン.itscom.net/〇〇〇/

になります。


- お客様まで登録いただいた文字列は〇〇〇の部分になります。
- サブドメインの部分はURL生成時に自動的に割振られた候補からお客様が選択したものになります。
なお、サブドメインは英小文字1桁+数字2桁(00~09)になります。

■ ホームページ開設後のご注意

- index.htmlは、FTPサーバー上初期設定で既に存在しています。
転送したファイル名が“index.htm”的場合、初期設定されているindex.htmlを削除、またはファイル名をindex.htmlに変更して上書きしてください。
- index.htmlとindex.htmという名前のファイルが同じフォルダ内に存在する場合にはindex.htmlが優先して表示されます。
- アップロードされるファイルに日本語のファイル名は使用できません。
ファイル名やフォルダ名には半角英数字、「-」(ハイフン)、「_」(アンダーバー)のみ使用してください。
- authフォルダについて
初期状態でauthフォルダ(ディレクトリ)が既に設定されています。authフォルダの削除や属性変更は行わないでください。(FTPのパスワードが変更できなくなります。)

■ ホームページメニューの表示

- 1 (1) メニューより「インターネットオプション」をクリックします。
(2) 「ホームページの設定・変更」をクリックします。



メニュー

- トップ
- お客様情報の確認・変更
- サービスの設定・変更
- 契約内容の確認・変更
- テレビオプション
- メールアドレス
- **インターネットオプション** (1)
- 利用明細
- マイページの設定・変更
- よくある質問
- ヘルプ

● インターネットオプション

(2) ホームページの設定・変更

インターネットセキュリティサービス

ソフトウェア(シマンテックオンラインサービス、WEBフィルタリング「i-フィルター6.0」、「i-フィルター for Android」)のダウンロードはこちらから。

- 2 ホームページのメインメニューが表示され、現在のホームページの登録状況が確認できます。また、ホームページに関する各設定が行えます。

次ページより各設定をご案内いたします。



■ ホームページ

■ URL数

サーバ情報／設定方法につきましては [こちら](#)をご覧ください。

契約数	1個
利用数	0個

※ホームページサービス(URL・容量追加を含む)は、新規登録の受付を終了いたしました。

■ 設定変更

URLを選択し、ご希望の設定変更ボタンをクリックしてください。

ホームページサービス容量追加契約のご解約をご希望の場合には、お手数ではございますが、イッツコムお客様センターへご連絡ください。

選択	No.	URL	FTP アカウント	使用容量／容量	ステータス
<input checked="" type="radio"/>	1	http://		0MB／100MB	稼働中

■ パスワード変更 ■ パスワード再発行 ■ 認証ID設定変更 ■ 削除

■ FTPパスワードの変更

- 1 (1) パスワードの変更を行いたいURLを選択します。
(2) 「パスワード変更」ボタンをクリックします。

■ 設定変更

URLを選択し、ご希望の設定変更ボタンをクリックしてください。
ホームページサービス容量追加契約のご解約をご希望の場合には、お手数ではございますが、イッツコム
お客さまセンターへご連絡ください。

選択	No.	URL	FTP アカウント	使用容量／容量	ステータス
(1)	1	http://		0MB／100MB	稼働中

(2)

パスワード変更 パスワード再発行 認証ID設定変更 削除

- 2 (1) 現在使用しているFTPパスワードを入力します。
(2) 新しいパスワードを入力します。

入力できる文字数:5~32文字
利用可能文字 :半角英数字、「%」「+」「-」「.」「/」「:」「=」「^」「_」

- (3) 「確認」ボタンをクリックします。

■ FTPパスワード 入力

新しいパスワードを入力してください。

URL	http://home.f06.itscom.net/itstaro
FTPアカウント	f100
現在のパスワード (1)	*****
新しいパスワード (2)	*****
新しいパスワード再入力	*****

(3) 確認 リセット 戻る

3 「登録」ボタンをクリックします。

FTPパスワード 入力確認

以下の内容でよろしければ、「登録」ボタンをクリックしてください。

URL	http://home.f06.itscom.net/itstaro
FTPアカウント	f100 [REDACTED]
パスワード	*****

登録 **戻る**

4 これでFTPパスワードの変更は完了です。
「印刷用画面へ」ボタンをクリックして、表示された内容をメモなどに控えるか、印刷をしてください。

FTPパスワード 変更完了

印刷用画面へ

以下の内容で変更が完了しました。

! この画面に表示された内容は、今後確認できません。印刷する場合は右上の『印刷用画面へ』をご利用ください。

URL : http://home.f06.itscom.net/itstaro
FTPアカウント : f100 [REDACTED]
パスワード : *****
変更日 : 2011年07月04日

ホームページメニューへ

FTPパスワード

印刷

あなたの登録情報です。大切に保管してください。

URL : http://home.f06.itscom.net/itstaro
FTPアカウント : f100 [REDACTED]
パスワード : itstaro
変更日 : 2011年07月04日

閉じる

印刷用画面

■ FTPパスワードの再発行

- (1) パスワードの変更を行いたいURLを選択します。
(2) 「パスワード再発行」ボタンをクリックします。

■ 設定変更

URLを選択し、ご希望の設定変更ボタンをクリックしてください。
ホームページサービス容量追加契約のご解約をご希望の場合には、お手数ではございますが、イッツコム
お客様センターへご連絡ください。

選択	No.	URL	FTP アカウント	使用容量／容量	ステータス
(1)	1	http://		0MB／100MB	稼働中

(2)

パスワード変更 パスワード再発行 認証ID設定変更 削除

- 「再発行」ボタンをクリックします。

■ FTPパスワード 再発行

以下のパスワードを再発行します。よろしければ、「再発行」ボタンをクリックしてください。

URL	http://home.f06.itscom.net/itstaro
FTPアカウント	f100 [REDACTED]

再発行 戻る

- これでFTPパスワードの再発行は完了です。
なお、この内容は今後確認ができません。印刷をするか、メモなどに控えてください。
※ 印刷する場合には、「印刷用画面へ」をご利用ください。

■ FTPパスワード 再発行完了

以下の内容で再発行が完了しました。

この画面に表示された内容は、今後確認できません。印刷する場合は右上の『印刷用画面へ』
をご利用ください。

URL : http://home.f06.itscom.net/itstaro
FTPアカウント : f100 [REDACTED]
パスワード : GHAu [REDACTED]
パスワード読み仮名 : ジー エイチ エー ユー [REDACTED]
変更日 : 2011年07月04日

印刷用画面へ

■ 認証IDの登録

認証IDとはホームページにアクセス制限をかける場合に使用します。

ホームページURL1つにつき1つの認証IDとパスワードが自動的に割り振られます。認証IDはマイページにて新規発行、変更、削除が自由に設定できます。

【認証IDの使い方】

お客様のURLが、「<http://home.a01.itscom.net/itstaro/>」とします。

通常は誰でも閲覧できますが、ある特定のページは限られた人にしか見せたくない場合に、「<http://home.a01.itscom.net/itstaro/auth/>」というフォルダ（ディレクトリ）以下にページを作ると、そのページの閲覧には認証IDとパスワードを入力しなければ閲覧できないことになります。

たとえば、「認証ID」「認証IDパスワード」を同好会のメンバーだけで共有すれば、その同好会専用のページとなります。

- (1) 認証IDの設定を行いたいURLを選択します。
- (2) 「認証ID設定変更」ボタンをクリックします。

■ 設定変更

URLを選択し、ご希望の設定変更ボタンをクリックしてください。
ホームページサービス容量追加契約のご解約をご希望の場合は、お手数ではございますが、イッツコムお客様センターへご連絡ください。

選択	No.	URL	FTP アカウント	使用容量／容量	ステータス
<input checked="" type="radio"/>	1	http://		0MB／100MB	稼働中

(1) (2)

[パスワード変更](#) [パスワード再発行](#) [認証ID設定変更](#) [削除](#)

- 2 「新規登録」ボタンをクリックします。

■ 認証ID一覧

URL : <http://home.f06.itscom.net/itstaro>
FTPアカウント : f100

認証IDを選択し、ご希望の設定変更ボタンをクリックしてください。
新しく認証IDを作成する場合は、「新規登録」ボタンをクリックしてください。

選択	認証ID
<input checked="" type="radio"/>	f100

[新規登録](#) [パスワード変更](#) [削除](#) [戻る](#)

3 (1) ご希望の認証IDを入力します。

入力できる文字数:3~8文字
利用可能文字 :半角英数字(小文字)「-」(マイナス)「_」(アンダースコア)
ただし、「-」「_」は先頭、末尾には使用できません。

(2) ご希望のパスワードを入力します。

入力できる文字数:2~32文字
利用可能文字 :半角英数字、「%」「+」「.」「/」「:」「=」「^」「_」「-」

(3) 「確認」ボタンをクリックします。

認証ID 登録

<http://home.f06.itscom.net/itstaro>
ご希望の認証IDとパスワードを入力してください。

URL	http://home.f06.itscom.net/itstaro
認証ID	(1) <input type="text" value="itstaro"/>
パスワード	(2) <input type="password" value="*****"/>
パスワード再入力	<input type="password" value="*****"/>
(3) <input type="button" value="確認"/> 戻る	

4 画面に表示された情報に間違いがないか確認し、「登録」ボタンをクリックします。

認証ID 入力確認

以下の内容でよろしいですか？

URL	http://home.f06.itscom.net/itstaro
認証ID	itstaro
パスワード	*****
登録 戻る	

5

これで認証IDの登録は完了です。
「印刷用画面へ」ボタンをクリックして、表示された内容をメモなどに控えるか、印刷をしてください。

■ 認証ID 登録完了

印刷用画面へ

以下の内容で登録が完了しました。

! この画面に表示された内容は、今後確認できません。印刷する場合は右上の『印刷用画面へ』をご利用ください。

URL : <http://home.f06.itscom.net/itstaro>

認証ID : itstaro

パスワード : *****

登録日 : 2011年07月04日

認証ID一覧へ

■ 認証ID

印刷

あなたの登録情報です。大切に保管してください。

http://home.f06.itscom.net/itstaro
に以下の認証IDを追加しました。

認証ID : itstaro

パスワード : itstaro2

登録日 : 2011年07月04日

閉じる

印刷用画面

■ 認証IDパスワードの変更

- 1 (1) パスワードを変更したい認証IDを選択します。
(2) 「パスワード変更」ボタンをクリックします。

■ 認証ID 一覧

URL : <http://home.f06.itscom.net/itstaro>
FTPアカウント : f100 [REDACTED]

認証IDを選択し、ご希望の設定変更ボタンをクリックしてください。
新しく認証IDを作成する場合は、「新規登録」ボタンをクリックしてください。

選択	認証ID
(1) <input checked="" type="radio"/>	f100 [REDACTED]
(2) <input type="radio"/>	itstaro

新規登録 **パスワード変更** **削除** **戻る**

- 2 (1) 現在のパスワードを入力します。
(2) 新しいパスワードを入力します。

入力できる文字数: 2~32文字
利用可能文字 : 半角英数字、「%」「+」「.」「/」「:」「=」「^」「_」「-」

- (3) 「確認」ボタンをクリックします。

■ 認証ID パスワード入力

新しいパスワードを入力してください。

URL	http://home.f06.itscom.net/itstaro
認証ID	itstaro
現在のパスワード (1)	[REDACTED]
新しいパスワード (2)	[REDACTED]
新しいパスワードの再入力	[REDACTED]

(3) 確認 **戻る**

3 「登録」ボタンをクリックします。

■ 認証ID パスワード入力確認

以下の内容でよろしければ、「登録」ボタンをクリックしてください。

URL	http://home.f06.itscom.net/itstaro
認証ID	itstaro
パスワード	*****

登録 **戻る**

4 これで認証IDパスワードの変更は完了です。

「印刷用画面へ」ボタンをクリックして、表示された内容をメモなどに控えるか、印刷をしてください。

■ 認証ID パスワード変更完了

印刷用画面へ

以下の内容で変更が完了しました。

! この画面に表示された内容は、今後確認できません。印刷する場合は右上の『印刷用画面へ』をご利用ください。

URL : http://home.f06.itscom.net/itstaro
認証ID : itstaro
パスワード : *****
変更日 : 2011年07月04日

認証ID一覧へ

■ 認証ID パスワード

印刷

あなたの登録情報です。大切に保管してください。

URL : http://home.f06.itscom.net/itstaro
認証ID : itstaro
パスワード : itscom
変更日 : 2011年07月04日

閉じる

印刷用画面

■ 認証IDの削除

- (1) 削除したい認証IDを選択します。
(2) 「削除」ボタンをクリックします。

■ 認証ID 一覧

URL : <http://home.f06.itscom.net/itstaro>
FTPアカウント : f100 [REDACTED]

認証IDを選択し、ご希望の設定変更ボタンをクリックしてください。
新しく認証IDを作成する場合は、「新規登録」ボタンをクリックしてください。

選択	認証ID
<input checked="" type="radio"/> (1)	f100
<input type="radio"/> (2)	itstaro

新規登録 **パスワード変更** **削除** **戻る**

- (1) 「削除」ボタンをクリックします。
(2) 「認証ID 削除完了」画面が表示されれば削除は終了です。

■ 認証ID 削除

以下の認証IDを削除します。よろしければ「削除」ボタンをクリックしてください。
「戻る」ボタンをクリックすると、ひとつ前の画面に戻ります。

URL	http://home.f06.itscom.net/itstaro
認証ID	itstaro

削除 **戻る**

(2) ■ 認証ID 削除完了

以下の内容で削除が完了しました。

URL : <http://home.f06.itscom.net/itstaro>
認証ID : itstaro